





## Sony Ericsson X8 (Xperia) (RoadSync) beállítása Virtualoso eMail levelezésre

A következő lépések segítségével állíthatja be a Virtualoso eMail levelezést Sony Ericsson X8 készülékre.


- Az alkalmazás beállítását megelőzően javasoljuk, hogy készítse adatairól biztonsági másolatot!
- A kapcsolathoz szükséges legújabb Roadsync verziót a Menü/Market menüponton keresztül lehet letölteni, amelyhez a gyári Roadsyncet kell a dataviz.com-on regisztrálni. Jelenleg a regisztrációt a gyártó csak internet APN-en fogadja el, ezért a regisztráció előtt /Beállítások/ Vezeték nélküli és hálózati beállítások/Mobilhálózatok/Hozzáférési pont-nevek menü alatt az aktuális hozzáférési pontnak (APN) mindenképpen az "internet"-et kell kijelölni.
- A Virtualoso eMail levelezés beállítását a Menü/Beállítások mappában a "Fiók és szinkronizálási beállítások" menüpontban belül a Fiók hozzáadása felirat megérintésével tudja elkezdeni.







- Érintse meg a Roadsync mezőt, majd a megjelenő Connect to Exchange ablakban a Manual Settings menüt.





- Kérjük, adja meg
  - felhasználónevét (nev@rovidcegnev formátumban)
  - jelszavát
  - az Exchange-szerver címét (virtualoso-email.hu)
  - a domain (tartomány) nevet üresen kell hagyni.Jelölje ki pipával az SSL kapcsolatot, majd érintse meg a Finish feliratot.



- A megjelenő "Preferences" lapon érintse meg az Email Options menüt majd azon belül a My e-mail address feliratot e-mail címe megadásához. Az e-mail címet nev@rovidcegnev.virtualoso-email.hu formátumban kell megadni. Ezután a készüléken a vissza (←) billentyűt kétszer megnyomva kerülünk a kliens főmenüjébe, ahol a Start Sync megérintésével elindul a beállított értékek szerinti szinkronizálás. A szinkronizálás után a megfelelő ikonra kattintva jutunk hozzá a szinkronizált adatokhoz. (E-mail, Naptár, Névjegyzék, Feladatok)




- A telepítés után a levelező kliensen további beállítások lehetségesek. A kliens kezdőképernyőjén érintse meg a "Settings" (Beállítások) ikont. A megjelenő menüből választhatja ki, hogy mely beállításokon szeretne változtatni.





- **Szerver beállítások (Server Settings)**

Megjelennek a telepítés során megadott adatok, ezeket csak változás esetén érdemes módosítani.




- **Szinkronizálható adatok beállítása (Data Sync Settings)**

Kijelölheti, hogy mely adatokat szeretné szinkronizálni.





- **Szinkronizálás időzítése (Sync Schedule)**





- Csúcsidő szinkronizálás ütemezése


Beállíthatja, hogy csúcsidőben mennyi időnként szinkronizálja a telefon a szerverről a kijelölt adatokat




- Csúcsidőn kívüli szinkronizálás ütemezése





- Csúcsidő kezdetének beállítása



- Csúcsidő végének beállítása




- Csúcsidős napok meghatározása





- Szinkronizálás Barangolás Közben



A szinkronizálás barangolás közben csak akkor legyen beállítva, ha nem gond a külföldön generált forgalom, egyébként a „No” opció a javasolt (ilyenkor mondjuk a szinkron se fog menni, azaz nem kapjuk meg a leveleinket).





- **Levelezés beállításai (E-mail Options)**




- Megadhatja, hogy a szerveren lévő levelek közül az aktuális dátumtól visszszámolva mikori levelek legyen szinkronizálva.



- Ki lehet választani a letöltött levelek maximális méretét



- Megadhatja, hogy a szinkronizált leveleket a belső memóriában van a külső memória kártyán tárolja a készülék.



- **Naptár beállításai (Calendar Options)**

Ki lehet választani a kívánt szinkronizálás időtartamát (ez maximum 6 hónap lehet), az értesítés és jelzések beállításait, csengőhangját, valamint az emlékeztető időtartamát.

